

Datensicherung vor Neuinstallation

Vor der Installation eines Updates sollten folgende Dateien gesichert werden:

Hauptverzeichnis MegaCAD

- **Allstl.ini:** die Belegung der 10 Voreinstellungen
- **bhrdat.bhr:** Liste der Bohrungen aus dem Menü
- **Dimval.ini:** gespeicherte Bemaßungseinstellungen
- **Excelkop.ini:** die Struktur der Excelkopplung (Unterverzeichnis EXL die selberstellten Profile und Dateien komplett)
- **Extra.def:** eigene Symbole der Menübelegung
- **info.txt:** Ausgabertexte für die Infofunktionen
- **LayGrp.ini:** die Start-Layer und Gruppenstruktur
- **LayGrpSw.bni:** enthält die gespeicherten Schaltzustände der Layer / Gruppen
- **Lstyle.ini:** definierte Linientypen und Einstellungen der „Width“
- **MegaCAD.cfg:** Standardattribute (also die, Eigenschaften die ein Element hat, welches mit #,#,... etc. gezeichnet wird, sowie Einstellungen diverser Optionsschalter, Raster etc.
- **Megahot.key:** aktuelle Tastaturbelegung
- **MegaTECH.pal:** die eigene Farbleist(en) *.pal
- **Mult.ini:** Einstellungen für die Multilines
- **rem.txt:** Zusatztexte für die CDL-Schnittstelle
- **Txtval.ini:** gespeicherte Texteneinstellungen
- **Usermenu.txt:** eigene Eintragungen im Usermenü
- **Views.bin:** selberstellte Projektionen
- **W_files.dat:** Dateien im Übersichtsfenster
- **Xhatch.ini:** eigene Schraffuren
-
- *Nur u.U. die megacad.ini mit den Pfadangaben u.a. Diese können nach Neuinstallation abweichend sein!*

Unterverzeichnisse:

- In den Verzeichnissen „**Menues**“, „**Menu2**“, „**Menu3**“ etc. die selberstellten Umgebungen (Symbolmenüs): Bitte nur innerhalb einer Version benutzen!!!
- Verzeichnis **Mac** für die Makros
- Im **Plot**verzeichnis Penparam.ini für die Stiftbelegung/Farbzuzuweisung
- **Convert:** *.PRF-Dateien für die gespeicherten Profile des Konverters
- **\Mconfig*.keu:** Tastaturbelegungsdatei(en)
- **View\standard.msl** Farbtafeln für OPGL-Materialien

Nach der Installation eines Updates oder einer neuen Version müssen Sie die Version in der Windows-Registry registrieren, um den OLE – Kenner zu aktualisieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

„?“ -> „OLE-Registrierung“

Bitte beachten Sie, daß Sie durch das einladen Ihrer „alten“ Symbolumgebung in eine neue MegaCAD-Version deren neue Funktionen nicht sehen können!

Ihre sonstigen Daten wie Zeichnungen etc. müssen natürlich auch beachtet werden, sofern diese nicht auf einem separaten Datenverzeichnis liegen.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es gibt keine Gewährleistung.